

## Parâmetros gerais de configuração:

### Servidores

Usuário: seulogin@utfpr.edu.br

Senha: sua senha

### Alunos

Alunos da UTFPR devem configurar como conta, seu **número de matrícula** precedido da letra “a”

Ex.: **a123456** Senha: sua senha

## O executável a seguir realiza a configuração automática no Windows:

<https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/btB3nyvHjfxTTc1>

## Configuração para ambiente Windows 7 e posteriores

No canto inferior direito (ao lado do relógio do sistema) clicar com o botão direito no **ícone de rede** referente as conexões wireless, como mostra a imagem a seguir.



Clicar em **Abrir a Central de Rede e Compartilhamento**. Uma tela como a imagem a seguir será exibida. Em seguida clicar em **Gerenciar redes sem fio**.



Em seguida, clicar no botão **Adicionar**, seguido da opção **Criar um perfil de rede manualmente**, como mostra a imagem a seguir.



Na próxima tela, como mostra a imagem a seguir, digitar **UTFPRADM** no campo **Nome da rede**. Em **Tipo de segurança** selecionar **WPA2-Enterprise**. Em **Tipo de criptografia**, selecionar **AES**. Deixar **em branco** o campo **Chave de Segurança**. Desmarcar qualquer outra opção.



Em seguida, clicar em **Avançar** e depois clicar em **Fechar**. Após, clicar novamente no **ícone de rede sem fio** no canto inferior direito (ao lado do relógio).



As redes sem fio disponíveis serão exibidas como mostra a próxima imagem. Clicar sobre a conexão de rede sem fio **UTFPRADM** e clicar em **propriedades**.



Na próxima tela, como mostra a imagem a seguir, na guia **Segurança**, na opção **Tipo de segurança**: selecionar **WPA2-Enterprise**. Em **Tipo de criptografia**: selecionar **AES**. Em **Escolha**

**um método de autenticação de rede:** selecionar **Microsoft: EAP protegido (PEAP)**.

Em seguida, clicar no botão **Configurações**. Na nova janela, como mostra a figura a seguir, desmarcar a opção **Ao conectar: Validar certificado do servidor** e marcar a opção **Ativar Reconexão Rápida**. Em **Selecionar Método de Autenticação:** escolher **Senha segura (EAP-MSCHAP v2)**.



Finalmente, clicar em **configurar....** Desmarcar a caixa de seleção **Usar automaticamente meu nome e senha de logon do Windows (e o domínio, se houver)**.



Pronto! Conexão configurada.

Agora, basta tentar a conexão, será solicitada usuário e senha institucional.

**Obs.: Lembre-se a sua senha é pessoal e intransferível.**

From:  
<https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/> - WIKI COGETI-PB

Permanent link:  
[https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:wireless:utfpr-servidor:configuracao\\_para\\_ambientes\\_windows&rev=1616612244](https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:wireless:utfpr-servidor:configuracao_para_ambientes_windows&rev=1616612244)

Last update: 2023/01/19 13:57

