

# Windows 7 e posteriores

Para configuração automática, baixar o executável Wireless Vista\_7\_v2.exe, disponível em :

```
\\172.29.150.130\publico\Rede sem fio
```

Ou realizar a configuração manualmente:

No canto inferior direito (ao lado do relógio do sistema) clicar com o botão direito no **ícone de rede** referente as conexões wireless, como mostra a imagem a seguir.



Clicar em **Abrir a Central de Rede e Compartilhamento**. Uma tela como a imagem a seguir será exibida. Em seguida clicar em **Gerenciar redes sem fio**.



Em seguida, clicar no botão **Adicionar**, seguido da opção **Criar um perfil de rede manualmente**, como mostra a imagem a seguir.



Na próxima tela, como mostra a imagem a seguir, digitar **UTFPRADM** no campo **Nome da rede**. Em **Tipo de segurança** selecionar **WPA2-Enterprise**. Em **Tipo de criptografia**, selecionar **AES**. Deixar **em branco** o campo **Chave de Segurança**. Desmarcar qualquer outra opção.



Em seguida, clicar em **Avançar** e depois clicar em **Fechar**. Após, clicar novamente no **ícone de rede sem fio** no canto inferior direito (ao lado do relógio).



As redes sem fio disponíveis serão exibidas como mostra a próxima imagem. Clicar sobre a conexão de rede sem fio **UTFPRADM** e clicar em **propriedades**.



Na próxima tela, como mostra a imagem a seguir, na guia **Segurança**, na opção **Tipo de segurança**: selecionar **WPA2-Enterprise**. Em **Tipo de criptografia**: selecionar **AES**. Em **Escolha um método de autenticação de rede**: selecionar **Microsoft: EAP protegido (PEAP)**. Em seguida, clicar no botão **Configurações**. Na nova janela, como mostra a figura a seguir, desmarcar a opção **Ao conectar: Validar certificado do servidor** e marcar a opção **Ativar Reconexão Rápida**. Em **Selecionar Método de Autenticação**: escolher **Senha segura (EAP-MSCHAP v2)**.



Finalmente, clicar em **configurar....** Desmarcar a caixa de seleção **Usar automaticamente meu nome e senha de logon do Windows (e o domínio, se houver)**.



Pronto! Conexão configurada.

Agora, basta tentar a conexão, será solicitada usuário e senha (a mesma do e-mail institucional).

**Obs.: Lembre-se a sua senha é pessoal e intransferível.**

From:  
<https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/> - **WIKI COGETI-PB**

Permanent link:  
[https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:wireless:utfradm:windows:configuracao\\_para\\_ambientes\\_windows&rev=1505918456](https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:wireless:utfradm:windows:configuracao_para_ambientes_windows&rev=1505918456)

Last update: **2023/01/19 13:57**

